ISC ソフトウェアライブラリ

説明書C

【ご注意】

- 1. 本マニュアルの内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています
- 2. 本マニュアルの内容に関しては将来予告なしに変更することがあります
- 3. 本マニュアルの内容について万全を期して作成しております、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどお気づきのことがございましたら、ご連絡ください
 - 4. 運用した結果の影響に関しては、3. 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください

Copyright 2023 ITD Lab 株式会社

本マニュアルで使用されている各会社名、各製品名は各社の商標あるいは登録商標です

目次

| 1. | 概 | 要 | | 3 | | | |
|-------------------|--------------------|-------|----------------------|----|--|--|--|
| | | | 機能 | | | | |
| | | | 関数の使用手順 | | | | |
| | | | 指定された座標のデータ取得 | | | | |
| | | | 指定された矩形のデータ取得 | | | | |
| | | | IscMeasurement クラス関数 | | | | |
| 1 | Initi: | alize | \cap | q | | | |
| Terminate() | | | | | | | |
| GetPositionDepth1 | | | | | | | |
| (| GetPosition3D10 | | | | | | |
| (| GetAreaStatistics1 | | | | | | |
| 改制 | 汳履 | 歴 | | 13 | | | |

1. 概要

本ドキュメントは、ISC ソフトウエアライブラリの中の "距離計算・モジュール"について述べたものです。

① 距離計算・モジュール 指定された座標または矩形の距離を計算します

モジュールは、以下のクラス名で提供されています。

| 処理ライブラリ名 | クラス名 | DLL 名 |
|------------|----------------|-----------------------|
| 距離計算・モジュール | IscMeasurement | IscDplMainControl.dll |

1. 1 機能

(1) 指定位置の距離取得

指定された基準画像上の座標における、視差と距離(m)を取得します

(2) 指定位置の 3D 情報の取得

指定された基準画像上の座標における、距離(m)と画像中心からの X/Y 距離 (m) を取得します

(2) 指定矩形の統計データ取得

指定された基準画像上の矩形における以下のデータを取得します

- ・指定矩形内の視差の最大値、最小値、平均値、中央値、最頻値、分散
- ・指定矩形内の距離の最大値、最小値、平均値、中央値、最頻値、分散
- ・指定矩形の幅(m)、高さ(m)、距離(m) ※距離は最頻値を使用

1. 2 関数の使用手順

距離計算・モジュールを使用する場合は、開始時と終了時に次の関数を呼び出します。

- (1) 開始時に呼び出す関数
- Initialize()
- (2)終了時に呼び出す関数
- Terminate()

1. 3 指定された座標のデータ取得

視差は指定された座標のデータを取得します。

指定された座標に視差が無い場合には、周辺4x4を探索し、視差があればその値を採用します。

距離は、取得した視差より下記にて計算します。

計算する距離を Z(m)とし、取得した視差を D とします。 カメラの固有パラメータを以下とします。

- ・基線長 B
- ・固有パラメータ D_{INF}・BF (カメラより取得します)

距離Zは、以下となります。


$$Z = \frac{BF}{(D - D_{INF})}$$

座標 (X,Y)の画像中心 (Xc,Yc) からの距離 (Xz,Yz) は以下とります。

$$X_{z} = \frac{B \times (X - X_{c})}{(D - D_{INF})}$$

$$Y_{z} = \frac{B \times (Y_{c} - Y)}{(D - D_{INF})}$$

この時の座標系は、以下です。



1. 4 指定された矩形のデータ取得

指定された矩形のデータを取得します。

(1) 視差データ

①最大値:矩形内の最大値です

②最小値:矩形内の最小値です

③平均値:矩形内の算術平均です

④中央値:データを昇順に並べた中央の値です

⑤最頻値:視差のヒストグラムを計算し、最も頻度の高い値です。

カメラ固有パラメータ D_{INF}より小さい値は無効データとして無視します

⑥標準偏差:一般的な標準偏差です

ただし、カメラ固有パラメータ D_{INF}より小さい値は無効データとして無視します

(2) 距離データ

視差より距離を計算し、視差データと同様にデータを求めます。

(3) 矩形までの距離(m)及び、矩形の幅(m)、高さ(m)

代表値として視差データの最頻値を使い、矩形までの距離と、矩形の幅(m)、高さ(m)を求めます。 矩形の幅W(m)、高さH(m)は以下のように求めます。

矩形の左上を (X_1,Y_1) 、右下を (X_2,Y_2) とします。

$$\begin{split} W = & \frac{B \times \left| \left(X_1 - X_2 \right) \right|}{\left(D - D_{\mathit{INF}} \right)} \\ H = & \frac{B \times \left| \left(Y_1 - Y_2 \right) \right|}{\left(D - D_{\mathit{INF}} \right)} \end{split}$$

1. 5 IscMeasurement クラス関数

一覧

| 関数 | 概要 |
|-------------------|--|
| Initialize | 初期化を行います |
| Terminate | 終了処理を行います |
| GetPositionDepth | 指定された座標の視差と距離(m)を取得します |
| GetPosition3D | 指定された座標の、距離(m)と画面中心からの距離(m)を取得します |
| GetAreaStatistics | 指定された矩形の情報を取得します ・視差の最大値、最小値、平均、中央値、最頻値、標準偏差 ・距離(m)の最大値、最小値、平均、中央値、最頻値、標準偏差 ・矩形までの距離(m)及び矩形の幅(m)、高さ(m) |

Initialize()

IscMeasurement の初期化を行います int Initialize(const int max_width, const int max_height); 引数

max_width 視差データ幅 max_height 視差データ高さ(IN)

補足説明

基準画像が視差データより大きい場合は、基準画像のサイズを入力します

Terminate()

IscMeasurement の終了処理を行います int Terminate();

引数

補足説明

GetPositionDepth

指定された座標の視差と距離を取得します

iint GetPositionDepth(const int x, const int y, const IscImageInfo* isc image info, float* disparity, float* depth);

引数

指定座標(X) Χ 指定座標(Y)

入力データ・GetCameraData()又は GetDataProcModuleData() isc_image_info

で取得する

У

disparity 取得した視差

取得した距離(m) depth

補足説明

指定位置に視差が無い場合又は、カメラ固有パラメータ D_{INF}より小さい値は無効として0と なります

GetPosition3D

指定された座標の、距離(m)と画面中心からの距離(m)を取得します

int GetPosition3D(const int x, const int y, const IscImageInfo* isc_image_info, float* x d, float* y d, float* z d);

引数

指定座標(X) Χ 指定座標(Y) У

入力データ・GetCameraData()又は GetDataProcModuleData() isc_image_info

で取得する

x_d 取得した画面中心からの距離 X(m) y_d 取得した画面中心からの距離 Y(m) 取得した画面中心からの距離(m) z d

補足説明

指定位置に視差が無い場合又は、視差がカメラ固有パラメータ DINFより小さい値は無効とし て0となります

GetAreaStatistics

指定された矩形の情報を取得します

int GetAreaStatistics(const int x, const int y, const int width, const int height, const lscImageInfo* isc_image_info, lscAreaDataStatistics* isc_data_statistics)
引数

```
指定矩形左上(X)
     Χ
                    指定矩形左上(Y)
     У
     width
                    指定矩形幅
     height
                    指定矩形高さ
                   入力データ・GetCameraData()又は GetDataProcModuleData()
     isc_image_info
で取得する
     isc data statistics
                        取得した矩形のデータ
補足説明
struct IscAreaDataStatistics {
   struct Statistics {
                                     /** よ 最大値 */
      float max_value;
      float min value;
                                     /**< 最小値 */
                                     /**< 標準偏差 */
      float std dev;
      float average;
                                     /**< 平均 */
                                     /**< 中央值 */
      float median;
      float mode;
                                     /**く 最頻値 */
   };
   struct Roi3D {
      float width;
                                           幅(m) */
                                     /**<
                                           高さ(m) */
      float height;
                                     /**<
                                     /**<
      float distance;
                                           平均距離(m) */
   };
   int x;
                                     /**< 左上座標 X */
                                     /**< 左上座標 Y */
   int y;
                                     /** を 矩形幅 */
   int width;
   int height;
                                     /** を 矩形高さ */
   float min distance;
                                     /**< 有効距離 最小值 */
   float max_distance;
                                     /**< 有効距離 最大值 */
                                     /** く 視差データ */
   Statistics statistics depth;
   Statistics statistics_distance;
                                     /** と 距離データ */
                                     /** を 矩形データ */
   Roi3D roi_3d;
};
```

P.12

※有効距離 最小值、最大值

距離のデータを集計する場合の範囲をしてします。

最大値、最小値、平均などは、この範囲内のデータのみで計算します。

通常は、表示している距離の範囲を指定します。

改版履歴

| Rev | Date | Content |
|-------|------------|---------|
| 0.0.1 | 2023/12/28 | 初版発行 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

P.14

End of Document